

# EN LATHUND FÖR LOG4U



## STEG 1 LADDA NER PROGRAMMET

- Ladda ner programmet via länken <http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm>  
Här beskrivs programmet och längst ned på sidan kan du hitta fliken för nedladdningen.
- Klicka på ----- **LOG4U ver 0.981 – 12 jan 2008** -----
- På skärmen får du upp en ruta som frågar om du ska köra eller spara filen.
- Klicka på **Spara**. Filen heter **Log4U\_0981\_setup.exe (3,96 MB)**.
- Starta installationsprogrammet genom att köra filen.
- Du blir tillfrågad om du vill ha en **icon** på skrivbordet eller i snabbstarten på din dator. Välj på skrivbordet. Log4U blir installerat i **C:\ham\Log4U**, om du inte angett annan plats.

## STEG 2 ÖPPNA PROGRAMMET

- Gå till fliken **Verktyg** på översta raden. Klicka på den.
- Det kommer nu upp en lista och överst finns **Programinställningar**.
- Klicka på den och gå till nästa steg nedan.

## STEG 3 FYLL I DETALJER OCH SKAPA EN PROFIL

- Gå till fliken **Användare** och fyll i olika detaljer enligt följande:
  - Skriv in **Namn, adress och e-post**
  - Skriv in den **QRA-locator** du sänder ifrån
  - Skriv in **ditt län** vid Län (NRAU). Klicka på knappen **Visa listan** och välj t. ex. OG
  - Klicka på **Göm listan** och du får tillbaka fältet HF-profil eller NAC-profil
  - Skriv in **din klubbmedlemskap** t. ex. SK5BN, genom att bläddra i listan som kommer fram nedtill.
- Du fortsätter i samma fönster där du ska skapa en profil som är den nyckel som identifierar dinlogg. Utan en profil kan inte loggen sparas.
- Till höger ser du rutan **Skapa en profil**. Klicka på den.
  - Skriv in **din profil** ( t. ex. SM5RN\_NAC28) och spara den. Din nya profil finns sedan till vänster i fönstret på raden ovanför som "Aktuell profil".
- Det finns två varianter av fältet till höger i bilden. Om det är en månadstest – MT - står det **HF Profil**. Om det är en VHF- eller UHF-test står det **NAC profil** och **NAC Soap**. Soap-rutan är till för eventuella kommentarer om testen. Rutan kan fyllas i vid tillverkning av Cabrillo- eller EDI-logg. Soapboxen sparas ej i profilerna.

**OBS!** Man kan med fördel spara olika profiler för olika contests, användare och QTH. Fördelen med det är att man slipper ställa in alla parametrar varje gång man öppnar en nylogg.

## STEG 4 FORTSÄTT PROGRAMINSTÄLLNINGARNA

Hoppa över **CW-minnen** och **CW-inställningar**. Dessa två flikar är till för att från tangentbordet sända olika CW-meddelanden och kan lämnas tills vidare.

- Gå till **e-post inställningar**. Här skriver du in ditt e-postkonto. Ta fram uppgifterna som du har fått från din Internetleverantör. Skriv in:
  - **Din e-postadress**.
  - **Avsändarens (ditt) namn**
  - **SMTP-Server** (utgående mailserver, t. ex. "mail1.telia.com" eller liknande)
  - **SMTP-Port** (brukar vara 25, ibland kommer detta upp automatiskt)
  - **Användarnamn (kontonamn)** (t ex U11110505 eller annat)
  - Bocka för rutan **E-postserver kräver autentisering** vid behov
  - **Lösenord** (t ex OGt84ETo) – om din SMTP e-postserver kräver autentisering
- Spara e-postinställningar
  - **VIKTIGT!** Klicka på knappen **Spara ändringar**

- Testa inställningarna
  - Klicka på knappen **Testa anslutningen**. Om allt är rätt får du upp ett fönster med texten "Din dator är korrekt ansluten på Internet!".
  - Klicka sedan på **Testa tillgänglighet**. Då testas om din dator har kontakt med din e-postserver genom att ett s. k. IP-nummer visas (t. ex. 81.228.11.34).

***OBS! Dessa två test är endast förbindelseprov och garanterar därmed inte att e-posten fungerar.***

- Hoppa över flikarna **Rig Control Options** och **Inmatningsfälten**
- Stäng fönstret **PROGRAMINSTÄLLNINGAR** och du kommer tillbaka till det första fönstret

## **STEG 5 ATT SKAPA EN LOGG OM DU VILL KÖRA ON-LINE**

- Gå till "**Verktyg – Programinställningar – Användare**" och se till att rätt **Profil** är vald.
- Gå till menyvalet **Contest** på översta raden och klicka på den test som du vill köra.
- Välj **Mode** med mode-knappen
- Klicka på **Logg** till vänster upptill
- Välj **Skapa ny logg** genom att klicka på den.
- Du ska nu bekräfta vilket trafiksätt du tänker köra.
  - Klicka på **CANCEL** om du valt fel trafiksätt och välj sedan rätt mode med mode-knappen till höger. Klicka återigen på **Logg** och sedan **Skapa ny logg**.
  - En ny dialogruta "**Skapa ny loggfil**" öppnas och programmet föreslår ett filnamn.
  - Klicka på **Spara** och dialogrutan "**Öppna loggfil**" visas med det filnamn du har skapat.
  - Klicka på **ÖPPNA** och programmet är färdigt att användas.

## **STEG 6 ATT SKAPA EN LOGG OM DU VILL SKRIVA EN MANUELL LOGG**

Har du skrivit loggen på papper och sedan vill skriva in den i **Log4U** - följ anvisningarna nedan.

- Gå till "**Verktyg – Programinställningar – Användare**" och se till att rätt **Profil** är vald.
- Klicka på **Contest** i meny upptill för att öppna en ny logg och välj genom att klicka på t. ex. **SSA-MT**.
- Välj **Mode** med mode-knappen
- Klicka på **Manuell inmatning**
- Klicka på **Skapa ny logg**
- Välj rätt **contestdatum** i den kalender som kommer upp och klicka på **OK**.
- Du ska nu bekräfta vilket trafiksätt du tänker köra (se Steg 5).
- Dialogrutan "**Skapa ny loggfil**" öppnas. Acceptera det filnamn som programmet föreslår och klicka på **Spara**.
- En ny dialogruta kommer upp där du uppmanas att **öppna loggfilen**. Klicka på **Öppna**.
  - En liten **Informationsruta** kommer upp med påminnelse om att ställa QSO-tiderna med Pil Upp eller Pil Ned. (Pil Upp stegar upp 1 minut och Pil Ned stegar ned 1 minut). Ytterligare en liten ruta frågar om du vill stänga av **CW**, **Svara ja**.
  - Efter detta kan du **börja att skriva in din logg**.

***Lycka till!***