

EN LATHUND FÖR LOG4U



STEG 1 LADDA NER PROGRAMMET

- Ladda ner programmet via länken <http://www.sk3bg.se/contest/log4u.htm>
Här beskrivs programmet och längst ned på sidan kan du hitta fliken för nedladdningen.
- Klicka på ----- **LOG4U ver 0.981 – 12 jan 2008** -----
- På skärmen får du upp en ruta som frågar om du ska köra eller spara filen.
- Klicka på **Spara**. Filen heter **Log4U_0981_setup.exe (3,96 MB)**.
- Starta installationsprogrammet genom att köra filen.
- Du blir tillfrågad om du vill ha en **icon** på skrivbordet eller i snabbstarten på din dator. Välj på skrivbordet. Log4U blir installerat i **C:\ham\Log4U**, om du inte angett annan plats.

STEG 2 ÖPPNA PROGRAMMET

- Gå till fliken **Verktyg** på översta raden. Klicka på den.
- Det kommer nu upp en lista och överst finns **Programinställningar**.
- Klicka på den och gå till nästa steg nedan.

STEG 3 FYLL I DETALJER OCH SKAPA EN PROFIL

- Gå till fliken **Användare** och fyll i olika detaljer enligt följande:
 - Skriv in **Namn, adress och e-post**
 - Skriv in den **QRA-locator** du sänder ifrån
 - Skriv in **ditt län** vid Län (NRAU). Klicka på knappen **Visa listan** och välj t. ex. OG
 - Klicka på **Göm listan** och du får tillbaka fältet HF-profil eller NAC-profil
 - Skriv in **din klubbtilhörighet** t. ex. SK5BN, genom att bläddra i listan som kommer fram nedtill.
- Du fortsätter i samma fönster där du ska skapa en profil som är den nyckel som identifierar dinlogg. Utan en profil kan inte loggen sparas.
- Till höger ser du rutan **Skapa en profil**. Klicka på den.
 - Skriv in **din profil** (t. ex. SM5RN_NAC28) och spara den. Din nya profil finns sedan till vänster i fönstret på raden ovanför som "Aktuell profil".
- Det finns två varianter av fältet till höger i bilden. Om det är en månadstest – MT - står det **HF Profil**. Om det är en VHF- eller UHF-test står det **NAC profil** och **NAC Soap**. Soap-rutan är till för eventuella kommentarer om testen. Rutan kan fyllas i vid tillverkning av Cabrillo- eller EDI-logg. Soapboxen sparas ej i profilerna.

OBS! Man kan med fördel spara olika profiler för olika contests, användare och QTH. Fördelen med det är att man slipper ställa in alla parametrar varje gång man öppnar en nylogg.

STEG 4 FORTSÄTT PROGRAMINSTÄLLNINGARNA

Hoppa över **CW-minnen** och **CW-inställningar**. Dessa två flikar är till för att från tangentbordet sända olika CW-meddelanden och kan lämnas tills vidare.

- Gå till **e-post inställningar**. Här skriver du in ditt e-postkonto. Ta fram uppgifterna som du har fått från din Internetleverantör. Skriv in:
 - **Din e-postadress.**
 - **Avsändarens (ditt) namn**
 - **SMTP-Server** (utgående mailserver, t. ex. "mail1.telia.com" eller liknande)
 - **SMTP-Port** (brukar vara 25, ibland kommer detta upp automatiskt)
 - **Användarnamn (kontonamn)** (t ex U11110505 eller annat)
 - Bocka för rutan **E-postserver kräver autentisering** vid behov
 - **Lösenord** (t ex OGt84ETo) – om din SMTP e-postserver kräver autentisering
- Spara e-postinställningar
 - **VIKTIGT!** Klicka på knappen **Spara ändringar**

- Testa inställningarna
 - Klicka på knappen **Testa anslutningen**. Om allt är rätt får du upp ett fönster med texten "Din dator är korrekt ansluten på Internet!".
 - Klicka sedan på **Testa tillgänglighet**. Då testas om din dator har kontakt med din e-postserver genom att ett s. k. IP-nummer visas (t. ex. 81.228.11.34).

OBS! Dessa två test är endast förbindelseprov och garanterar därmed inte att e-posten fungerar.

- Hoppa över flikarna **Rig Control Options** och **Inmatningsfälten**
- Stäng fönstret **PROGRAMINSTÄLLNINGAR** och du kommer tillbaka till det första fönstret

STEG 5 ATT SKAPA EN LOGG OM DU VILL KÖRA ON-LINE

- Gå till "**Verktyg – Programinställningar – Användare**" och se till att rätt **Profil** är vald.
- Gå till menyvalet **Contest** på översta raden och klicka på den test som du vill köra.
- Välj **Mode** med mode-knappen
- Klicka på **Logg** till vänster upptill
- Välj **Skapa ny logg** genom att klicka på den.
- Du ska nu bekräfta vilket trafiksätt du tänker köra.
 - Klicka på **CANCEL** om du valt fel trafiksätt och välj sedan rätt mode med mode-knappen till höger. Klicka återigen på **Logg** och sedan **Skapa ny logg**.
 - En ny dialogruta "**Skapa ny loggfil**" öppnas och programmet föreslår ett filnamn.
 - Klicka på **Spara** och dialogrutan "**Öppna loggfil**" visas med det filnamn du har skapat.
 - Klicka på **ÖPPNA** och programmet är färdigt att användas.

STEG 6 ATT SKAPA EN LOGG OM DU VILL SKRIVA EN MANUELL LOGG

Har du skrivit loggen på papper och sedan vill skriva in den i **Log4U** - följ anvisningarna nedan.

- Gå till "**Verktyg – Programinställningar – Användare**" och se till att rätt **Profil** är vald.
- Klicka på **Contest** i meny upptill för att öppna en ny logg och välj genom att klicka på t. ex. **SSA-MT**.
- Välj **Mode** med mode-knappen
- Klicka på **Manuell inmatning**
- Klicka på **Skapa ny logg**
- Välj rätt **contestdatum** i den kalender som kommer upp och klicka på **OK**.
- Du ska nu bekräfta vilket trafiksätt du tänker köra (se Steg 5).
- Dialogrutan "**Skapa ny loggfil**" öppnas. Acceptera det filnamn som programmet föreslår och klicka på **Spara**.
- En ny dialogruta kommer upp där du uppmanas att **öppna loggfilen**. Klicka på **Öppna**.
 - En liten **Informationsruta** kommer upp med påminnelse om att ställa QSO-tiderna med Pil Upp eller Pil Ned. (Pil Upp stegar upp 1 minut och Pil Ned stegar ned 1 minut). Ytterligare en liten ruta frågar om du vill stänga av **CW**, **Svara ja**.
 - Efter detta kan du **börja att skriva in din logg**.

Lycka till!